

MODULE MES CONTRÔLES



SOMMAIRE

1. Présentation du module
2. Paramètres : Généralités
3. Paramètres : Choix d'un mode de scan
4. Commencer une nouvelle intervention
5. Sélectionner l'article à contrôler avec le scan
6. Sélectionner l'article à contrôler avec la recherche
7. Détail de l'écran d'information
8. Enregistrer une intervention
9. Enregistrer une intervention avec une checklist de contrôle
10. Mettre au rebut suite à un contrôle
11. Envoyer une intervention ou une mise au rebut (suite)
12. Consultez l'historique des contrôles



Présentation du module « Mes Contrôles »

Le module « Mes Contrôles » de l'application Winstox Magasin permet de :

- Enregistrer des contrôles,
- Consulter les derniers contrôles que vous avez enregistrés,
- Mettre au rebut suite à un contrôle.



Paramètres : Généralités

La page des paramètres de votre application, est accessible depuis l'accueil via



L'identifiant utilisateur avec lequel vous êtes connecté

Vous déconnecter de l'application

Le mode de scan choisi


La version de l'application

Accéder aux mentions légales de l'application



Paramètres : Choix d'un mode pour le scan

Vous avez le choix entre le mode scan et le mode appareil photo.




En mode **appareil photo** : l'application ouvre le lecteur de code barre avec votre appareil photo et vous pouvez scanner des codes librement.



En mode **scan** : si votre appareil dispose d'un lecteur de code à barre intégré alors l'application l'ouvrira et vous pourrez scanner librement, sinon elle ouvrira systématiquement la recherche par liste et vous devrez activer l'ouverture du clavier en cliquant sur l'icône




Clavier désactivé




Clavier activé


Commencer une nouvelle intervention

Pour commencer l'enregistrement d'une intervention, cliquer sur le module Mes Contrôles.



1. Choisir un intervenant : **Personne** ou **Prestataire** qui a effectué l'intervention. Par défaut, l'application garde en mémoire le dernier intervenant sélectionné. Selon vos paramètres de profil Winstox, vous avez la possibilité de modifier l'intervenant ou non : cliquer sur le champ pour afficher la liste du personnel / prestataire ou scanner son QR Code en cliquant sur l'icône 



Nb : Si la fenêtre de scan ne s'ouvre pas, vérifiez que vous êtes bien en mode appareil photo dans les Paramètres de l'application.



ou

Commencer une nouvelle intervention (suite)

2. Sélectionner la **date du contrôle** dans le calendrier. Par défaut, il s'agit de la date du jour mais vous pouvez choisir une date antérieure.



Sélectionner l'article à contrôler avec le scan

Pour choisir l'article à contrôler, vous pouvez scanner son code-barres en cliquant sur



Si vous êtes en mode appareil photo, le lecteur de code-barres s'ouvre, scannez votre article.


Si vous êtes en mode scan, c'est la liste du matériel qui s'ouvre, scannez votre article.



indique que l'article a une échéance de contrôle dépassé, il n'est plus conforme.



En mode appareil photo



En mode scan

Sélectionner l'article à contrôler avec la recherche

Pour choisir l'article à contrôler, vous pouvez le **rechercher** dans la liste du matériel. Seuls les articles avec un cycle de maintenance périodique s'affichent.


Si vous êtes **en mode appareil photo**, le lecteur de code à barres s'ouvre, cliquer sur *Chercher article* pour ouvrir la liste des articles.

Si vous êtes **en mode scan**, la liste du matériel s'ouvre, activer le clavier pour effectuer une recherche.


Sélectionner l'article concerné.



indique que le matériel a une échéance de contrôle dépassé, il n'est plus conforme.



En mode appareil photo



En mode scan

7

Détail de l'écran d'information

Après la sélection de l'article, sa fiche d'informations apparaît quelques secondes. Si l'article à plusieurs cycles de maintenance, sélectionner le cycle concerné par le contrôle. Sinon, vous serez automatiquement redirigé vers la page d'accueil du module **Mes Contrôles**.

Affectation actuelle de l'article (chantier, personne ou prestataire)

Retour à la sélection de l'article




Photo de l'article

Désignation et code de l'article

Cycles de contrôle rattachés à cet article

Accéder à l'enregistrement du contrôle

8

Enregistrer une intervention

Sur la page d'accueil du module de contrôle : Saisir un commentaire pour obtenir un carnet d'entretien détaillé de l'article (facultatif), puis définir si l'article est conforme ou non.

The image shows a smartphone screen displaying the 'Mes contrôles' (My checks) interface. The screen is annotated with yellow arrows pointing to various elements, which are described in text boxes. The interface includes a header 'Mes contrôles', a list of items with details like 'MISTRULLI Célia', '08/07/2024', 'AVM005 HARNAIS', 'Fin de vie 10 ans', and 'Échéance 09/08/2032'. It also features a 'Commentaire' field, a 'Conformité' section with options like 'Conforme', 'Conforme avec réserve', and 'Non conforme', and a 'Mettre au rebut' button. At the bottom, there are 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons.

Annotations on the left side:

- Désignation et code de l'article
- Désignation du cycle choisi
- Échéance de contrôle
- Choix de conformité
- Annuler la saisie

Annotations on the right side:

- Afficher la fiche détaillée de l'article
- Afficher le PDF du cycle
- Commentaire lié au contrôle de l'article
- Mettre l'article au rebut
- Enregistrer l'intervention de contrôle

Enregistrer une intervention avec une checklist de contrôle

Dans le cas où le cycle possède des tâches définies à vérifier : Renseigner les différents points contrôlés.
Si un seul des points est **NON**, alors l'article est automatiquement non-conforme.

Désignation et code de l'article

Désignation du cycle choisi

Commentaire lié au contrôle de l'article

Annuler la saisie

Mes contrôles

MISTRULLI Célia

08/07/2024

AVM005 HARNAIS

VGP Harnais

Échéance 18/04/2024

Commentaire

Points de contrôles

Les sangles sont en bon état ✘ NON ✔ OUI

Les coûtures de sécurités sont en bon état ✘ NON ✔ OUI

La boucle de fermeture est en bon état ✘ NON ✔ OUI

Conformité

✔ Conforme ✘ Non conforme

Mettre au rebut

Annuler Enregistrer

Points de contrôles

Les sangles sont en bon état ✘ NON ✔ OUI

Les coûtures de sécurités sont en bon état ✘ NON ✔ OUI

La boucle de fermeture est en bon état ✘ NON ✔ OUI

Conformité

✔ Conforme ✘ Non conforme

Afficher la fiche détaillée de l'article

Afficher le PDF du cycle


Points de contrôle

Mettre l'article au rebut

Enregistrer l'intervention de contrôle

10

Mettre au rebut suite à contrôle


Pour mettre au rebut un article suite à un contrôle, sélectionner . Il est important de saisir un commentaire pour expliquer pourquoi l'article doit être détruit (facultatif).

Désignation et code de l'article

Désignation du cycle choisi

Choix de conformité

Commentaire lié à la mise au rebut de l'article



Afficher la fiche détaillée de l'article

Afficher le PDF lié au cycle

Mettre l'article au rebut (cliquer à nouveau pour désélectionner)

Enregistrer la mise au rebut

Rappel : on ne peut pas supprimer une mise au rebut enregistrée.

11

Envoyer une intervention ou une mise au rebut (suite)

Une fois le contrôle enregistré, signer pour envoyer, un message de confirmation apparaît. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de partager le certificat de contrôle*, sinon, **confirmer**. Vous devez obligatoirement signer pour enregistrer. Ensuite, vous êtes redirigé vers l'historique des bons d'intervention.

The image shows a smartphone screen displaying a 'Bon de contrôle' form. The form includes the following information: Article: AVM005 HARNAIS; Contrôle: MISTRULLI Célia; Cycle: VGP Harnais; Date d'intervention: 08/07/2024; Conforme: OUI; Rebut: NON. Below this, there is a 'Tâches' section with three items: 'Les sangles sont en bon état' (OUI), 'Les coutures de sécurités sont en bon état' (OUI), and 'La boucle de fermeture est en bon état' (OUI). A signature field is present with the text 'Veuillez signer ci dessous' and an 'Effacer' button. A signature is visible in the field. At the bottom, there are 'Retour' and 'Envoyer' buttons.

Effacer la signature et recommencer

Champ de signature

Accéder directement au champ signature

Enregistrer le bon de sortie

The image shows a confirmation dialog box titled 'Bon de contrôle'. It contains the text 'Bon de contrôle enregistré avec succès.' and an 'OK' button. Below this, it asks 'Souhaitez-vous partager la fiche de vérification en PDF ?' with a PDF icon.


**Pour activer l'option, contactez-nous*

12

Consultez l'historique des contrôles

Dans **Mes Contrôles**, cliquer sur les 3 points en haut de l'écran, pour accéder à : **Mon historique** et visualiser les interventions enregistrées par l'utilisateur, classées de la plus récente à la plus ancienne.

Cliquer sur l'un des bons pour consulter le récapitulatif.





**MERCI DE VOTRE
ATTENTION**

**VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ POUR
L'UTILISATION DE WINSTOX :**

support@avmlogiciels.com

04.81.65.40.86



www.winstoxdigital.com



AVM Logiciels - Winstox



AVM Logiciels - Winstox